

# 動画配信マニュアル③ (動画配信編)

当日現場でやること

Ver.1.2  
(2021.2.17)

# ⚠ 注意事項 ⚠

- かならず事前にマニュアル通りに最後までやってみてください

機材は多くの人が使っていますので渡された時には壊れている、あるいは設定が変わっている可能性があります

- 許可なく機材を追加しないでください

不具合の原因となります

- 大会等で配信テストの確認の後、公開するようにしてください

実際の現場では機材操作以外にも気を配らないといけません

- ネット環境をご準備ください

LIVE配信の際にはWi-Fi等を別途準備してください


# 目次

V. LIVE配信開始の仕方 . . . . . P 3

VI. LIVE Uのつなぎ方 . . . . . P 9


# V. LIVE配信開始の仕方

## 1. 設定をクリック



## 2. 配信先のサーバーとストリームキーを設定する


1




2

事前にしたYouTubeの管理画面にはいり、  
サーバーとストリームキーを各々コピー&ペーストする  
※管理画面への入り方については【事前準備編P15 -youtubeなど配信先の事前設定-】を  
ご参照ください

※このときに合わせて概要欄や配信の設定を確認しておく



- ・ストリームキー=ストリームキー
- ・ストリームURL=サーバー




入力したら【適用】→【OK】をクリック

※YouTubeを同じアカウントで2試合配信する場合はストリームキーの設定方法が異なります。  
P32をご参照ください。

### 3. 配信を開始する


#### 1 OBSの【配信開始】をクリック



#### 2


OBS側で【配信開始】を押すと、YouTube管理画面に映像が届きます。  
映像が届いたのが確認できたら【ライブ配信を開始】をクリック

※【ライブ配信を開始】を押すとオンエアされてしまいますので、設定等すべて整ったことが確認  
できてから開始する




3

ライブと表示されたら、配信中です



4


念の為、OBS上でバックアップ用に【録画開始】をしておく



#### 4. 配信を終了する


1

YouTubeの【ライブ配信を終了】をクリック  
ここを押すとYouTube での配信は完全に終了されます。



2

OBS側の【配信終了】と【録画終了】をクリック






## 5. 1アカウントで複数配信する場合

1

YouTube 管理画面に入り、【ストリームキーを選択】をクリック  
【新しいストリームキーを作成】をクリック



2



名前を設定(わかれば何でも良い)

有効にする

作成をクリック

3

その後ストリームキーをコピーし【OBSに設定】～【配信開始】はやり方同じです。

## VI. LIVE U(回線安定装置)のつなぎ方

必要なもの

※モニターは配信確認用とは別にもう一つ準備する



## 1. パソコンにHDMIをさす



## 2. パソコンにさしたHDMIの先をモニターにさす



### 3. パソコンの画面設定を変更する

1



設定をクリック

3




【ディスプレイ】の中に入り  
【表示画面を複製する】をクリック

2




【システム】をクリック

4




【表示画面を拡張する】をクリック

5



【変更の維持】をクリック

6



OBSの右側の画面を右クリック

↓  
【全画面プロジェクター(番組)】

↓  
【Field Monitor】をクリック

#### 4. 拡張した画面がモニターに映ります





5. LIVE U本体にHDMIをさす



8. LIVE UにさしたHDMIの先を  
モニターの【HDMI IN】にさす



6. ACアダプターをさす



9. LIVE U本体にカメラの画面が映ります



7. 電源ボタンを長押しし、電源をつける

